



# Association Stop Frelons Vaud

## Conseils pour destructions de nids primaires et technique

- La priorité est de jouer la **SÉCURITÉ** ! Il faut donc prendre toutes les précautions nécessaires.
- Habit d'apiculteur (double-couche ou AIR-PREMIUM) ou combinaison anti-frelon (chez SU, NC, JL, RM), gants en plastique épais (pas de gants en cuir d'apiculteurs conventionnels), lunettes optiques, à défaut lunettes de protection.
- Les techniques de destructions sont essentiellement mécaniques, soit la technique du bocal ou du spray congelant (ICEBUG), ensuite, introduction dans un sac plastique. Le sac plastique doit être de préférence transparent (facilite le contrôle du butin) et d'une épaisseur de min 50 µm, par exemple sac plastique pour recyclage des bouteilles PET.
- Préparer le matériel et le contrôler : vérifier l'étanchéité du sac avant d'intervenir, fermeture fil métallique disponible (cure-pipe), avoir à disposition couteau, un cutter, du scotch, un coolbox, le spray ICEBUG (evt. spray de secours (Capito Landi), autres outils en fonction de la situation, voir la check-list complète ci-après. Désécuriser le spray ICEBUG (ôter la plaquette blanche). Contrôler l'état et le fonctionnement des lampes de poches (piles), evt mise en place du projecteur.
- Sécuriser l'emplacement avec rubalise et panneaux si nécessaire (passage fréquenté par la population). ([Lien pour panneaux en format A4](#))
- S'habiller correctement et vérifier une dernière fois la tenue (fermetures éclair), evt. contrôles réciproques.
- Mise en place de l'échelle si nécessaire. Attendre que les frelons soient tous rentrés dans le nid.
- Sprayage 5 secondes à l'ICEBUG, pose du pourtour du sac autour du nid, resserrer avec les main et découpe au couteau ou sécateur. Fermer le sac plastique avec un petit fil métallique pour fermer les sacs à ordures ou cure-pipe.
- Introduire le sac plastique dans un coolbox (glacière) avec éléments réfrigérants pour le déplacement. Transférer le sac au congélateur pendant 48h minimum, mieux 72 heures, puis dissection et contrôle de la reine / œufs, evt comptage.
- Si le nid est situé dans une haie ou dans le lierre, il faut préalablement dégager le nid pour avoir accès à l'entrée du nid. Dans ce cas, il faut agir en deux étapes, dégagement (peut-être même le soir d'avant), puis destruction au spray ICEBUG. Attention de ne pas éventrer le nid sur le côté, le dégagement doit se faire de manière chirurgicale. S'il y a éventrement, il faut sprayer à l'entrée et sur la lésion du nid (deux intervenant en même temps). Si le nid est situé dans une haie proche d'une habitation, il est parfois nécessaire de demander à ce que la lumière de l'entrée du bâtiment soit éteinte, sans quoi les frelons ont de la peine à rentrer dans le nid après l'étape du dégagement (exemples en lien : [Lausanne](#) ; [Pully](#) ; [Gland](#)).
- Recontrôler l'emplacement dans la matinée (si destruction tôt le matin) ou le lendemain si destruction le soir tard). Un trafic de frelons pourrait signifier qu'il y a déjà un nid secondaire.
- Faire l'annonce sur [www.frelonasiatique.ch](http://www.frelonasiatique.ch)



# Association Stop Frelons Vaud

## Check-list matériel pour intervention nid primaire

Tenue(s) anti-frelon & vitre & grille & gants (à disposition chez le destructeur régional) (\*) – boîte rako  
Boîte de gants d'examenation (\*)  
Rouleau papier ménage (1x)

Grande glacière (coolbox) avec éléments de refroidissement



Sac plastique étanche  
(par exemple sac pour recyclage PET) (3x)

Pincettes alimentaires (2x)



Sécateur à rosiers  
Sécateur à arbre (cisaille à branches)



Scie à élaguer env. 20 cm



Lampe de poche avec 2 sets de piles de rechange  
Evt. lampe frontale



Bande adhésive  
Bouteille ICEBUG (sans sécurité)  
Rubalise (Bande signalétique rouge/blanche)



Double-mètre  
Cutter  
Couteau de cuisine  
Appareil photo  
Filet à papillon



(masque de protection pour SO<sub>2</sub> – spécialiste destruction des nids)  
(lunettes de protection SO<sub>2</sub> – spécialiste destruction des nids)

(\*) mettre des gants d'examenation avant de mettre les gros gants